


Настройка параметров системы

После установки сервера Indeed AirCard Enterprise выполните его настройку. Настройка конфигурации осуществляется при помощи **Мастера настройки Indeed AirCard Enterprise**, который запускается автоматически после завершения работы Мастера установки сервера Indeed AirCard Enterprise, если в последнем отмечена соответствующая опция.

Также **Мастер настройки Indeed AirCard Enterprise** может быть запущен в любой момент вручную (*Пуск – Все программы – Indeed Identity*).



Разделы Мастера настройки Indeed AirCard Enterprise с описанием параметров, которые могут быть в них определены.

Раздел	Описание
Перед началом работы	Информация о назначении и возможностях мастера настройки Indeed AirCard Enterprise.
Восстановление настроек	Загрузка файла резервной копии конфигурации Indeed AirCard Enterprise.
Клиентский сертификат	Настройка параметров контроля доступа к серверу Indeed AirCard Enterprise по сертификатам. Предъявляемый клиентом (сервером системы Indeed CM) сертификат должен удовлетворять заданному Фильтру сертификата и быть выдан на имя сервера Indeed CM, которое используется в адресе подключения. Возможные значения: • Назначение сертификата (OID) раздела Улучшенный ключ (Enhanced Key Usage) сертификата • Отпечаток сертификата (Thumbprint) Например: • EKUs:1.3.6.1.5.5.7.3.2 • Thumbprint:05eac3725eaa791f18ef45118ff3fa269c4d706f  Улучшенный ключ (Enhanced Key Usage) сертификата должен содержать значение Проверка подлинности клиента (Client Authentication). Если в инфраструктуре используются несколько серверов Indeed CM, то OID или Thumbprint сертификатов каждого из них следует указать через точку с запятой: Например: • EKUs:OID1;EKUs:OID2 • Thumbprint:1;Thumbprint:2

Параметры карт AirCard	Определение параметров работы смарт-карт AirCard: Если опция Показывать все подключенные смарт-карты AirCard включена, то в активной Windows-сессии пользователя будут отображаться все подключенные смарт-карты AirCard к данной рабочей станции. Если опция выключена, то в Windows-сессии пользователя будут отображаться только подключенные смарт-карты AirCard текущего пользователя.  При выключенной опции устройства других пользователей будут не видны только внутри сессии. В интерфейсе разблокировки рабочей станции и смены пользователя будут доступны все подключенные устройства AirCard. Выберите созданный Сертификат подписи. Отпечаток (Thumbprint) сертификата подписи Indeed AirCard Enterprise. Необходим для выдачи сертификатов клиентским рабочим станциям. Сертификат клиента создается в локальном хранилище компьютера при первом подключении устройства AirCard к рабочей станции.
Хранилище данных: • Active Directory или Microsoft SQL • Ключ шифрования	Определение хранилища данных системы, алгоритма шифрования данных. Создание резервной копии ключа шифрования и восстановление ключа из копии. Параметры подключения к хранилищу определяются в зависимости от выбранного типа.
Подтверждение	Сводная информация по настройкам всех разделов Мастера с возможностью создания резервной копии конфигурации Indeed AirCard Enterprise. При первой установке Indeed AirCard Enterprise настройте необходимые параметры и сохраните их копию (опция Сохранить резервную копию параметров конфигурации). При развертывании новых серверов Indeed AirCard Enterprise используйте файл резервной копии, указав его в разделе Восстановление настроек Мастера настройки.  Резервная копия настроек Indeed AirCard Enterprise включает в себя все параметры, определенные при установке системы, а также алгоритм и ключ шифрования данных. Сохраните файл резервной копии в защищенном месте.
Результаты	Прогресс работы Мастера по записи указанных значений в файлы конфигурации сервисов Indeed AirCard Enterprise. После завершения работы Мастера настройки Indeed AirCard Enterprise указанные значения для всех параметров будут записаны в файл конфигурации приложения и зашифрованы. Шифрование осуществляется при помощи машинного ключа шифрования Microsoft .NET (.NetFrameworkConfigurationKey). Алгоритм шифрования – RSA.