

## Установка и настройка клиентских компонентов

Запустите файл **IndeedCM.AirCard.Middleware.msi** из дистрибутива Indeed CM и выполните установку, следуя указаниям мастера.

✔ Располагаются в каталоге \IndeedCM.Client-v<версия> дистрибутива Indeed CM.

Запустите файл **IndeedID.AirCard.Runtime.msi** из дистрибутива Indeed AirCard Enterprise и выполните установку, следуя указаниям мастера.

Для установки AirCard Runtime через групповые политики Windows необходимо поместить в хранилище **Компьютера** (Local Computer) каждой рабочей станции следующий сертификат:

- **Indeed\_LLC.cer** – сертификат подписи msi-пакета. Необходимо поместить в раздел **Доверенные издатели** (Trusted Publishers).

✔ Сертификат поставляется вместе с дистрибутивом Indeed AirCard Enterprise и находится по пути: IndeedID.AirCard.Runtime\Misc\Certificates.

## Настройка параметров Indeed AirCard Runtime

Изменение параметров работы считывателя устройств AirCard осуществляется через:

1. Механизм групповых политик Active Directory (для рабочих станций, входящих в домен организации).
2. Реестр Windows (для рабочих станций вне домена Windows).

## Настройка параметров работы считывателя устройств AirCard через групповые политики

⚠ Перед настройкой групповой политики необходимо добавить в список административных шаблонов Active Directory шаблоны политик Indeed AirCard Enterprise. Файлы шаблонов политик входят в состав дистрибутива AirCard Runtime и располагаются в каталоге \Misc\GroupPolicyTemplates.

Политика **AirCard Enterprise Server** применяется к рабочим станциям пользователей и определяет настройки подключения к серверу Indeed AirCard Enterprise.

*Не задан (Not Configured) или Отключен (Disabled)*

Ссылка для подключения не установлена. В этом случае работа с устройствами AirCard на рабочей станции пользователя невозможна. Значение по умолчанию - *Не задан*.

*Включен (Enabled)*

При работе с устройствами AirCard будут использоваться указанные в политике параметры подключения к серверу AirCard. В параметре **URL сервера** укажите ссылку и порт для подключения к серверу.



**Пример:**

**https://aircard.demo.local:3002**

Убедитесь в том, что указанный порт открыт в брандмауэре для входящих подключений на сервере Indeed AirCard Enterprise.

Политика **Виртуальный считыватель AirCard** применяется к рабочим станциям пользователей и определяет количество считывателей устройств AirCard на рабочей станции.

*Не задан (Not Configured) или Отключен (Disabled)*

Количество считывателей для подключения устройств AirCard равно 1. Значение по умолчанию - *Не задан*.

*Включен (Enabled)*

При работе с устройствами AirCard будут использоваться указанные в политике значения. В параметре **Количество считывателей** укажите количество считывателей, к которым могут быть подключены устройства AirCard. Значение по умолчанию – 3. Максимальное количество – 10.

## Настройка параметров работы считывателя устройств AirCard через реестр

Создайте файл реестра (.reg) со следующим содержанием:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Policies\IndeedAirKey\Runtime]

"AirKeyEnterpriseServerUrl"=""

"ReaderInstanceCount"=dword:00000000

В параметре **AirCardEnterpriseServerUrl** укажите ссылку и порт подключения к серверу AirCard.

В параметре **ReaderInstanceCount** укажите количество считывателей, к которым могут быть подключены устройства AirCard.

Ниже приведен пример содержимого .reg-файла для подключения к серверу Indeed AirCard Enterprise с именем компьютера *aircard.demo.local* по протоколу *HTTPS* и порту *3002*.  
Количество считывателей для подключения устройств AirCard равно 3:

**Пример:**

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Policies\IndeedAirKey\Runtime]

"AirKeyEnterpriseServerUrl"="https://aircard.demo.local:3002"

"ReaderInstanceCount"=dword:00000003