

# Настройка разблокировки устройств

Разблокировка устройств реализована в двух режимах:

1. **Режим Online** подразумевает, что рабочая станция пользователя, к которой подключено заблокированное устройство, имеет соединение с сервером Indeed CM. Соединение с сервером необходимо для проведения аутентификации пользователя при помощи ответов на секретные вопросы. Для связи рабочих станций пользователей с сервером Indeed CM при online-разблокировке рекомендуется использовать защищенное соединение (https).
2. **Разблокировка в Offline** режиме осуществляется оператором Indeed CM по принципу аутентификации вида запрос-ответ (англ. challenge-response authentication mechanism).  
При исчерпании заданного числа попыток ввода PIN-кода, пользователь получает сообщение о том, что его устройство заблокировано. Вместе с сообщением пользователь получает уникальный 16-ти символьный код-запрос. Пользователю необходимо связаться с оператором системы (например, по телефону) и подтвердить свою личность.

## Настройка разблокировки устройств через групповые политики

Для включения возможности **online**-разблокировки устройств настройте соответствующую групповую политику. Эта политика должна распространяться на **рабочие станции пользователей** Indeed CM.

Для добавления административных шаблонов Indeed-Id выполните следующие действия:

1. Скопируйте содержимое каталога **IndeedCM.Client\Misc\** в центральное хранилище ADMX-файлов контроллера домена C:  
**\Windows\SYVOL\domain\Policies\PolicyDefinitions.**



При использовании локального хранилища ADMX-файлов поместите шаблоны Indeed-Id в **C:\Windows\PolicyDefinitions.**

2. Откройте консоль **Управление групповой политикой** (Group Policy Management).
3. В дереве окна консоли создайте новый объект групповой политики или выберите существующий.
4. Вызовите контекстное меню и выберите пункт **Изменить** (Edit).

5. В открывшемся **Редакторе управления групповыми политиками** (Group Policy Management Editor) выберите **Конфигурация компьютера** (Computer Configuration) > **Политики** (Policies) > **Административные шаблоны** (Administrative Templates) > **Indeed CM > Client** (см. Рисунок 14).

6. Включите политику **Сервер разблокировки смарт-карт** и укажите её значения:

- в параметре URL сервиса укажите ссылку на компонент **credprovapi**, размещенный на сервере Indeed CM. Например: **https://server.demo.local/credprovapi**
- в параметре **Проверять сертификат сервера** установите значение **Да**, если необходимо проводить проверку подлинности сертификата сервера. Установите **Нет** (значение по умолчанию), если проверку подлинности проводить не требуется.

7. Свяжите этот объект политики с группой, членами которой являются рабочие станции пользователей системы Indeed CM.

8. Нажмите **Применить** (Apply) и выполните обновление политик.




Рисунок 14 – Групповые политики Indeed CM.

В случае необходимости настройте дополнительные политики, определяющие работу сервиса разблокировки:

#### **Задать разъяснения для offline-разблокировки**

Политика применяется к рабочим станциям пользователей. Если политика **выключена или не определена**, то при offline-разблокировке устройства текст разъяснения в Credential Provider не отображается.

Если политика **включена** то, при offline-разблокировке устройства в Credential Provider будет отображаться указанный в политике текст разъяснения. Например, контактный телефон администратора Indeed CM.

#### **Credential Providers: Отключить обертку стандартного провайдера смарт-карт**

Политика применяется к рабочим станциям пользователей. Если политика **выключена или не определена**, пользователь имеет возможность выполнить разблокировку смарт-карты в стандартном интерфейсе входа в ОС Windows по смарт-карте.

Если политика **включена**, то отдельная опция для разблокировки смарт-карты будет отображаться на экране входа в ОС. Такая настройка может быть использована в ситуации, когда на рабочей станции установлено стороннее ПО, запрещающее разблокировку карты через стандартный Credential Provider.

#### **Credential Providers: Скрывать опцию "Выключить смарт-карту"**

Политика применяется к рабочим станциям пользователей. Если политика **выключена или не определена**, пользователь имеет возможность выполнить выключение смарт-карты в интерфейсе входа в ОС Windows.

Если политика **включена**, то опция для выключения смарт-карты не будет отображаться на экране входа в ОС.

### **Настройка разблокировки устройств вне домена Windows**

В случае, когда сервер Indeed CM и рабочие станции пользователей находятся вне домена Windows, путь к приложению **credprovapi** необходимо прописать в реестре каждой клиентской рабочей станции. Для этого создайте файл реестра (.reg) со следующим содержанием:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Policies\IndeedCM\Client]

"CredProvAPIURL"=""

"AdminDetails"=""

"DisableServerCertificateChecking"=dword:00000000

"DisableSuspendCP"=dword:00000000

"DisableWrapperCP"=dword:00000000

В параметре **CredProvAPIURL** задайте адрес приложения credprovapi на сервере Indeed CM.

В параметре **AdminDetails** задайте текст разъяснения для пользователя.

В параметре **DisableServerCertificateChecking** установите значение **0** (значение по умолчанию), если необходимо проводить проверку подлинности сертификата сервера Indeed CM. Установите **1** (dword:00000001), если проверку подлинности проводить не требуется.

В параметре **DisableSuspendCP** установите значение **0** (значение по умолчанию), если в интерфейсе ОС необходимо отображать кнопку "Выключение смарт-карты" или значение **1** (dword:00000001), если кнопку "Выключение смарт-карты" отображать не требуется.

В параметре **DisableWrapperCP** установите значение **0** (значение по умолчанию), если необходимо выполнять разблокировку смарт-карты с использованием стандартного Credential Provider. Установите значение **1** (dword:00000001), если необходимо использовать отдельный Credential Provider.

Ниже приведен пример файла для сервера Indeed CM с именем машины *certificatemanager SRV*, включенной проверкой подлинности сертификата сервера, отключенным отображением кнопки "Выключить смарт-карту" и включенной опцией разблокировки смарт-карты в отдельном Credential Provider на экране входа в ОС:

#### Пример:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Policies\IndeedCM\Client]

"CredProvAPIURL"="https://certificatemanagerSRV/credprovapi"

"AdminDetails"="Свяжитесь с администратором по внутреннему номеру 1607"

"DisableServerCertificateChecking"=dword:00000000

"DisableSuspendCP"=dword:00000001

"DisableWrapperCP"=dword:00000001