

Настройка интеграции в Indeed CM

Для возможности выпуска устройств AirCard пользователя через Indeed Certificate Manager необходимо настроить интеграцию и определить параметры работы с сервером Indeed AirCard Enterprise.

Для этого выполните следующие действия:

1. Перейдите на сервер Indeed CM, запустите **Мастер настройки Indeed CM** и перейдите в раздел **AirCard Enterprise**.
2. Включите интеграцию с Indeed AirCard Enterprise.
3. В поле **URL подключения к серверу AirCard Enterprise** укажите ссылку и порт для подключения к серверу. Убедитесь в том, что порт открыт в брандмауэре для входящих подключений на сервере AirCard.
4. В поле **Отпечаток сертификата** укажите отпечаток (Thumbprint) сертификата, выданного рабочей станции, на которой установлен сервер Indeed CM.
5. В поле **Время существования незарегистрированных смарт-карт AirCard Enterprise в секундах** укажите время, по истечению которого, незарегистрированные устройства AirCard будут отмечены, как подлежащие удалению службой Card Monitor. Значение по умолчанию – 120 секунд.

Пример настроек подключения к серверу Indeed AirCard Enterprise.

Укажите настройки интеграции с Indeed AirCard Enterprise

☒ Включить интеграцию с Indeed AirCard Enterprise

URL подключения к серверу AirCard Enterprise

https://indeedcmru.demo.local:3002

Например: https://aircard.demo.local:3002

Убедитесь в том, что указанный порт открыт для входящих подключений на сервере AirCard.

Отпечаток сертификата

0C181F63A1A5F938AE5351FE920860DFCB712194

Выбрать...

Отпечаток (Thumbprint) сертификата, выданного рабочей станции, на которой установлен сервер Indeed CM. Необходим для подтверждения подлинности сервера Indeed CM и обеспечения защищенного соединения между сервером Indeed CM и сервером AirCard Enterprise.

Время существования незарегистрированных смарт-карт AirCard Enterprise в секундах

120

Смарт-карты AirCard Enterprise, которые были созданы, но не зарегистрированы в Indeed CM в течение этого срока, будут автоматически удалены службой CardMonitor



Улучшенный ключ сертификата должен содержать значение **Проверка подлинности клиента** (Client Authentication).

У группы **IIS_IUSRS** (если используется IIS 7.0) или учетной записи **IIS AppPool\IndeedCM** (если используется IIS 7.5 и более поздние версии) должны быть права на **Чтение** (Read) закрытого ключа указываемого сертификата.

6. Перейдите в раздел **Подтверждение** и нажмите **Применить** для сохранения настроек. Рекомендуется сохранить файл резервной копии Indeed Certificate Manager, включающий в себя параметры подключения к Indeed AirCard Enterprise.