

# Установка сервера


Запустите файл **IndeedID.AirCard.EnterpriseServer.msi** из дистрибутива Indeed AirCard Enterprise и выполните установку, следуя указаниям мастера.


После установки сервера автоматически будут заданы следующие параметры контроля доступа для сайта **Indeed.AirCard.EntServer**:

- **Проверка подлинности** (Authentication): включена **Анонимная проверка подлинности** (Anonymous Authentication). Остальные способы отключены.
- **Параметры SSL** (SSL Settings): **Требовать SSL** (Require SSL) и **Принимать** (Accept) сертификаты клиента.

После установки сервера настройте защищенное соединение в **Диспетчере служб IIS** (Internet Information Services (IIS) Manager). Для доступа к серверу AirCard по HTTPS установите привязку, в которой определите порт и SSL/TLS-сертификат:

- Перейдите в **Диспетчер служб IIS** (IIS Manager).
- Выберите сайт **Indeed.AirCard.EntServer** и перейдите в раздел **Привязки...** (Bindings...).
- Нажмите **Добавить...** (Add...).
- Выберите **Тип:** (Type:) **https**.
- Укажите **Порт:** (Port:), например **3002**.
- Укажите **SSL-сертификат** (SSL certificate:) и нажмите **ОК**.



 Убедитесь в том, что указанный порт открыт для входящих подключений в брандмауэре.

Улучшенный ключ сертификата должен содержать значение **Проверка подлинности сервера** (Server Authentication) и быть выдан на имя рабочей станции, которое будет использоваться в адресе подключения.