





# Выпуск

В данном разделе задаются параметры выпуска устройства и параметры его инициализации.

Настройки выпуска устройства.

Опция	Описание
Максимальное количество устройств у пользователя	Число, ограничивающее количество устройств у пользователя. Значение по умолчанию – 1.
Инициализировать устройство	<p>Если опция включена, устройство будет инициализировано перед выпуском. В результате инициализации все данные, хранящиеся на устройстве, будут удалены.</p> <p>В процессе выпуска устройства имеется возможность отключить или включить данную опцию для конкретного устройства.</p>
Установить случайный PIN-код пользователя	<p>Если опция включена, то в процессе выпуска устройства будет установлен случайный PIN-код пользователя.</p> <p>При включении опции становятся доступными для редактирования <b>Параметры генерации PIN-кода пользователя</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Использовать только цифры</li><li>○ Длина (от 4 до 31 символа)</li><li>○ Отображать установленный PIN-код администратору</li><li>○ Отображать установленный PIN-код пользователю</li></ul> <div> Длина случайного PIN-кода зависит от настройки <b>Минимальная длина PIN-кода</b> пользователя на вкладке <b>Инициализация устройства</b>.</div> <p>Формируемый случайный PIN-код соответствует следующим правилам:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Содержит латинские строчные буквы</li><li>○ Содержит латинские прописные буквы</li><li>○ Содержит цифры</li><li>○ Содержит специальные символы</li><li>○ Повторы любых символов запрещены</li></ul> <p>Случайный PIN-код пользователя может быть сообщен сотруднику, выпускающему карту.</p> <p>Случайный PIN-код пользователя может быть сообщен пользователю или его руководителю посредством почтового уведомления (см. раздел <a href="#">Уведомления</a>).</p> <div> Если в разделах <b>Выпуск</b> и <b>Инициализация устройства</b> будут указаны разные значения длины PIN-кода пользователя, то в процессе выпуска устройства будет использовано большее из них.</div>

<p><b>Пользователь должен поменять PIN-код при первом входе</b></p>	<p>Если опция включена, то пользователю будет необходимо изменить PIN-код устройства при первом его подключении к рабочей станции.</p> <div data-bbox="491 241 1436 358">  Опция поддерживается только устройствами eToken, IDPrime и Рутокен ЭЦП 3.0 NFC. </div>
<p><b>Блокировать устройство</b></p>	<p>Если опция включена, то устройство будет заблокировано после выпуска. Перед использованием устройства, пользователь должен будет его разблокировать любым доступным способом (в режиме <b>online</b> или <b>offline</b>) и установить новый PIN-код.</p> <div data-bbox="491 586 1436 757">  Данная опция и опции <b>Устанавливать случайный PIN-код пользователя</b> и <b>Пользователь должен поменять PIN-код при первом входе</b> взаимоисключаемы. </div>
<p><b>Генерировать имя устройства автоматически</b></p>	<p>Если опция включена, то в качестве имени устройства может быть использовано одно из следующих значений из свойств пользователя:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Общее имя (CN)</li> <li>○ Логин</li> <li>○ Фамилия</li> <li>○ E-mail</li> <li>○ Подразделение</li> <li>○ Заданная строка</li> </ul> <p>Выбранное значение будет автоматически подставлено в имя устройства в окне выпуска. При включенной опции <b>Разрешить редактирование имени устройства</b> подставленное имя может быть изменено сотрудником или пользователем перед выпуском устройства.</p>
<p><b>Требовать указания комментария к устройству</b></p>	<p>Если опция включена, то при выпуске устройства в Консоле управления Администратор или Оператор системы должен задать <b>Комментарий к устройству</b>.</p>
<p><b>Требовать указания тегов к устройству</b></p>	<p>Если опция включена, то при выпуске устройства в Консоле управления Администратор или Оператор системы должен задать <b>Теги</b> для устройства.</p>
<p><b>Отображать установленный пароль пользователя КристоПро DSS администратору</b></p>	<p>Если опция включена, то при создании пользователя КристоПро DSS и выпуске ему сертификата пароль будет отображен администратору в личной карточке пользователя.</p>
<p><b>Отображать установленный пароль пользователя КристоПро DSS пользователю</b></p>	<p>Если опция включена, то при создании пользователя КристоПро DSS и выпуске ему сертификата пароль будет отображен пользователю в кабинете самообслуживания.</p>