

Размещение компонентов

Размещение 1

Наименование сервера	Требование	Компоненты Indeed AM	Описание
Indeed AM Server PC	Обязательный компонент.	Indeed AM Log Server	Данное размещение рекомендуется использовать при пилотных внедрениях, для ознакомления с системой и проведения демонстраций.
		Indeed AM Server	
		Indeed AM Admin Console	
	Опциональный компонент.	Indeed AM SAML IDP	Все компоненты системы, требуемые провайдеры и модули интеграции устанавливаются на одной машине.
	Обязательный компонент. Тип метода аутентификации зависит от конечного сценария.	Indeed AM Providers	
	Обязательный компонент. Тип модуля интеграции зависит от конечного сценария.	Модули интеграции системы Indeed AM	Модули интеграции Indeed могут быть развернуты на отдельных машинах.
Indeed AM External PC	Опциональный компонент.	Indeed AM AirKey Cloud Server	
	Опциональный компонент.	Indeed AM SelfService	

Системные требования

Наименование сервера	CPU	RAM	HDD	Network
Indeed AM Server PC	4 cores	8 Gb	200Gb	100 Mb/s
Indeed AM External PC	4 cores	8 Gb	100Gb	100 Mb/s

Размещение 2

Наименование сервера	Требование	Компоненты Indeed AM
Indeed AM Server\Indeed AM Log Server	Обязательный компонент.	Indeed AM Server, Indeed AM Log Server
Indeed AM Server\Indeed AM Admin Console\Indeed AM SAML IDP	Обязательный компонент. <i>Indeed AM SAML IDP обязателен только для сценариев, где требуется выполнять обучение аутентификаторов внешним пользователям.</i>	Indeed AM Server, Indeed AM Admin Console, Indeed AM SAML IDP

Indeed AM AirKey Cloud Server\Indeed AM Self-Service	Опциональный компонент. <i>Indeed AirKey Server требуется только для сценариев с использованием Push аутентификации.</i> <i>Indeed AM Self-Service требуется для обучения аутентификаторов внешним пользователям системы.</i>	Indeed AM AirKey Cloud Ser AM Self-Service
Indeed AM AirKey Cloud Server\Indeed AM Self-Service	Опциональный компонент. <i>Только для сценариев с использованием Push аутентификации.</i>	Indeed AM AirKey Cloud Ser AM Self-Service
Indeed AM Extensions	Обязательный компонент. <i>Тип модуля интеграции зависит от конечного сценария.</i>	Модули интеграции систем
Балансировщик нагрузки	Системные требования зависят от выбранного балансировщика.	Балансировка осуществляется сторонними компонентами
Балансировщик нагрузки		

Системные требования

В таблице указаны рекомендуемые системные требования при развертывании боевой инфраструктуры до 10000 пользователей.

Наименование сервера	CPU	RAM	HDD	Network
Indeed AM Server\Indeed AM Log Server	4 cores	8 Gb	200Gb	100 Mb/s
Indeed AM Server\Indeed AM Admin Console\Indeed AM SAML IDP	4 cores	8 Gb	200Gb	100 Mb/s
Indeed AM AirKey Cloud Server\Indeed AM Self-Service	4 cores	8 Gb	150Gb	100 Mb/s
Indeed AM AirKey Cloud Server\Indeed AM Self-Service	4 cores	8 Gb	150Gb	100 Mb/s
Indeed AM Extensions	Системные требования зависят от выбранного модуля интеграции			
ПК с БД Indeed и событиями Indeed 1	8 cores	8 Gb	500Gb	100 Mb/s
ПК с БД Indeed и событиями Indeed 2	8 cores	8 Gb	500Gb	100 Mb/s