

Функции сессии

Прерывание сессии

Функция позволяет принудительно прервать сессию.

- Нажмите **Прервать** в профиле активной сессии.

Обновление сессии

Функция позволяет обновлять текстовый лог, снимки экрана и переданные на сервер файлы в ручном режиме.

- Нажмите **Обновить** в профиле активной сессии.

Видео

Для RDP-сессий, SSH-сессий, которые открыты через Indeed PAM Gateway и для сессий клиентских приложений доступны видеологирование.

Просмотр потоковое видео

- Откройте секцию **Видео** в профиле активной сессии.

Просмотр/Скачивание итогового видео

- Откройте секцию **Видео** в профиле завершённой или прерванной сессии.
- Запустите видео или нажмите **Скачать всё**.

Текстовый лог

Для RDP-сессий и SSH-сессий, которые открыты через Indeed PAM Gateway или Indeed PAM SSHPROXY доступен текстовый лог.

Просмотр/Поиск/Скачивание текстового лога

- Откройте секцию **Текстовый лог** в профиле завершённой или прерванной сессии.

Текстовое логирование в RDP-сессиях поддерживается за счёт компонента Indeed PAM Agent, агент регистрирует текстовый ввод, перехватывает названия активных окон и запускаемых процессов. Текстовое логирование в SSH-сессиях не требуется установки отдельных компонентов, в SSH-сессиях регистрируется полный ввод /вывод.

- Введите значение в поля для поиска или нажмите **Скачать**.

Снимки экрана

Для RDP-сессий, SSH-сессий, которые открыты через Indeed PAM Gateway и для сессий клиентских приложений.

Просмотр/Скачивание снимков экрана.

- Откройте секцию **Снимки экрана** в профиле активной, завершённой или прерванной сессии.
- Откройте снимок экрана или нажмите **Скачать всё**.

Переданные на сервер файлы

Для RDP-сессий доступен перехват и теневое копирование файлов, которые передаются с проброшенных дисков на ресурс.

Просмотр/Скачивание переданных файлов

- Откройте секцию **Переданные на сервер файлы** в профиле активной, завершённой или прерванной сессии.
- Перейдите по ссылке для скачивания переданных файлов.