

Конфигурация

Лицензии

Раздел содержит данные о лицензировании Indeed PAM.

Конфигурация

INDEED-ID\Victor.Osipov

Лицензии

Системные настройки

Пользовательское подключение

Сервисное подключение

+

Добавить

Идентификатор инсталляции

67c36dc9-0893-415a-90

Доступно пользовательских лицензий

5

Используется пользовательских лицензий

1

Доступно ресурсных лицензий

10

Используется ресурсных лицензий

8

☐	Дата начала	Дата окончания	Пользовательские лицензии	Ресурсные лицензии	Дата выпуска
☐	03.11.2020	03.03.2021	5	10	03.11.2020

В разделе отображает следующие данные:

- **Идентификатор инсталляции** - уникальный код инсталляции, необходим для формирования лицензии.
- **Доступно пользовательских лицензий** - общее количество пользовательских лицензий.
- **Использовано пользовательских лицензий** - количество использованных лицензий.
- **Доступно ресурсных лицензий** - общее количество ресурсных лицензий.
- **Использовано ресурсных лицензий** - количество использованных лицензий.

Для каждой лицензии отображаются следующие данные:

- **Дата начала** - дата начала действия лицензии.
- **Дата окончания** - дата окончания действия лицензии.
- **Пользовательские лицензии** - общее количество пользовательских лицензий.
- **Ресурсные лицензии** - общее количество ресурсных лицензий.
- **Дата выпуска** - дата формирования лицензии.

Добавление лицензии

Нажмите **Добавить** и выберите файл лицензии.

Удаление лицензии

Отметьте нужную лицензию и нажмите **Удалить**.

Системные настройки

Настройка	Описание
Настройка задач по расписанию	
Время старта проверки учетных записей	В это время начнется проверка паролей и SSH-ключей записей в состоянии Управляемая .
Время старта синхронизации ресурсов и учетных записей	В это время начнется синхронизацию данных о ресурсах записей на ресурсах и доменах.
Время старта сброса паролей учетных записей	В это время начнется сброс всех паролей и SSH-ключей записей.
Время старта проверки сервисного подключения	В это время начнется проверка сервисного подключения доменов.
Время старта ротации логов сессий	В это время начнется ротация логов сессий.
Настройки видео	
Параметры кодека для записи видео	По умолчанию используется libx264 кодек: <code>libx264 -preset medium -tune zerolatency</code>
Параметры кодека потокового видео	По умолчанию используется libvpx кодек: <code>libx264 -g 10 -tune zerolatency</code>
Длительность сегмента записываемого видео (сек.)	Можно задать длительность, при достижении которой сохраняется как независимый сегмент.
Настройки хранилища	
Путь к хранилищу видео и снимков экрана	Сетевой путь для доступа к хранилищу видео и снимков
Путь к хранилищу переданных на сервер файлов	Сетевой путь для доступа к хранилищу переданных с
Путь к хранилищу трансляций сессий	Путь к хранилищу трансляций сессий
Имя домена	Имя домена для доступа к хранилищу.
Имя пользователя	Имя доменного пользователя для доступа к хранилищу
Пароль	Пароль для доступа к хранилищу.
Настройки сессии	
Таймаут соединения со шлюзом (сек.)	Время, после которого соединение будет закрыто, если не отвечает (сек.). Задайте нулевое значение, если не х соединение прерывалось.
Время на подключение, мин.	Закрывать сессию на Gateway, если пользователь за не выполнил подключение к ресурсу
Уведомление перед открытием сессии	Этот текст будет показан пользователю перед начал Оставьте пустым если уведомление не требуется.
Максимальное число сессий на пользователя	Ограничение количества одновременных открытых с пользователя, по умолчанию 0, без ограничений.
Уведомлять пользователя перед разрывом сессии, интервалы показа уведомлений	Перед разрывом сессии пользователю будут показаны предупреждения. Для настройки времени и интервалов заполните соответствующие поля.

Настройки подключения к Gateway	
Адрес RDCB	IP адрес/DNS имя Remote Desktop Connection Broker
Имя коллекции RDCB	Имя коллекции Remote Desktop Connection Broker для Indeed PAM Gateway
Использовать RDGW	Подключаться к Indeed PAM Gateway с использованием Remote Desktop Gateway
Адрес RDGW	Адрес Remote Desktop Gateway для Indeed PAM Gateway
Настройки SSH Proxy	
Адрес SSH Proxy	IP адрес или DNS имя сервера SSH Proxy и порт (необязательно)

Пользовательское подключение

Раздел содержит данные о пользовательских подключениях. Пользовательские подключения **RDP** и **SSH** являются встроенными и не могут быть изменены или удалены.

Добавление новых типов подключений

Для добавления нового типа подключения необходимо исследование клиентского приложения и разработка шаблона для Indeed ESSO Agent. Новый тип подключения уникален для каждого приложения, для разработки необходимо обратиться в службу технической поддержки Indeed.

Сервисное подключение

Раздел содержит данные о сервисных подключениях. За исключением **SSH**, все сервисные подключения являются встроенными и не могут быть изменены или удалены.

Добавление сервисного подключения с типом SSH

Шаблон сервисных операций уникален для каждого дистрибутива *nix. В составе дистрибутива приложены шаблоны для SUSE Linux Enterprise Server, FreeBSD, CentOS и Ubuntu в папке **\MISC\SshTemplates**.

Для разработки нового шаблона необходимо обратиться в службу технической поддержки Indeed.