

Выпуск устройства

Добавление устройства AirCard в Indeed Certificate Manager и назначение пользователю осуществляется автоматически при выпуске. Выпуск AirCard возможен из **Карточки пользователя** или раздела **Устройства**.

Для выпуска устройства из карточки пользователя выполните следующие действия:

1. Перейдите на вкладку **Пользователи** и выполните поиск пользователя.
2. Перейдите в карточку пользователя, щелкнув по его логину в результатах поиска.
3. Нажмите **Выпустить AirCard**.

Для выпуска из раздела Устройства:

1. Перейдите на вкладку **Устройства**.
2. Нажмите **Выпустить AirCard**. Процесс выпуска устройства AirCard аналогичен выпуску аппаратного устройства в Indeed CM.
3. **Выберите пользователя** и нажмите **Выбрать**.
4. Задайте **Имя устройства** или оставьте по умолчанию.
5. Нажмите **Выпустить**.

[+ Добавить устройство](#) [+ Выпустить устройство](#) [+ Выпустить AirCard](#) [✎ Изменить теги](#)
[+ Создать задачи](#) [+ Импортировать устройства](#)

Выберите пользователя

demo.local

Evgeniy

Q

	Общее имя(CN)	Имя и фамилия	E-mail	Контейнер
☒	Белов Евгений Александрович	Евгений Белов	evgeniy.belov@demo.com	demo.local/Demo Users

Выбрать

Отмена

Выпущенное устройство появится в разделе **Назначенные устройства**:

Назначенные устройства

▼

AirCard, cdc28c41e3e64a44

Евгений Белов

Выпущено

Сбросить PIN-код

Разблокировать

Выключить

Отозвать и изъять

Заменить

↻

Комментарий

Политика

Базовая политика

PIN-код администратора

Теги

Разрешенные компьютеры

Добавить

Сертификаты

Шаблон	УЦ	Действителен до	Состояние
Вход со смарт-картой	demo-DC-CA	22.11.2023 11:30	Действительный

Если в политике использования устройств Indeed CM включена интеграция с Indeed AM, то выпущенное устройство AirCard может быть использовано пользователем как для аутентификации в домене и SSO-приложениях, так и для цифровой подписи или доступа к ресурсам, требующих персональных сертификатов.