

## Подключение к рабочей станции

Для подключения устройства AirCard к рабочей станции необходимо указать перечень разрешенных компьютеров для каждого устройства. Нажмите **Добавить** в строке **Разрешенные компьютеры** устройства AirCard. Добавление компьютера возможно двумя способами по DNS-имени и по уникальному коду.

## Добавление по DNS-имени

Применяется в случае, если рабочая станция пользователя, к которой необходимо подключить устройство AirCard находится в сети предприятия где установлен сервер Indeed AirCard Enterprise.

Для добавления компьютера укажите его DNS-имя и нажмите **Добавить**.

▼

AirCard, cdc28c41e3e64a44

Евгений Белов

Выпущено

Сбросить PIN-код

Разблокировать

Выключить

Отозвать и изъять

Заменить

↺

Комментарий

Политика

Базовая политика

PIN-код администратора

Теги

Разрешенные компьютеры

Добавить компьютер

☒ По DNS имени

☐ По коду

DNS-имя

Win11x64Client.demo.local

Добавить

Отмена

Сертификаты

Шаблон	УЦ	Действителен до	Состояние
Вход со смарт-картой	demo-DC-CA	22.11.2023 11:30	Действительный

## Добавление по коду

Применяется в случае, если рабочая станция, к которой необходимо подключить устройство AirCard находится за пределами сети предприятия, а сервер Indeed AirCard Enterprise доступен через Интернет (например, подключение устройства AirCard к домашнему компьютеру пользователя).

1. Для добавления компьютера укажите его имя, которое будет отображаться в карточке устройства пользователя и нажмите **Добавить**.

▼

AirCard, cdc28c41e3e64a44

Евгений Белов

Выпущено

Сбросить PIN-код

Разблокировать

Выключить

Отозвать и изъять

Заменить

Комментарий

✎

Политика

Базовая политика

PIN-код администратора

👁

Теги

✎

Разрешенные компьютеры

Win11x64Client.demo.local ✕

Добавить компьютер

☐ По DNS имени

☒ По коду

Укажите имя компьютера для отображения в профиле пользователя

Имя компьютера

Личный ПК

Добавить

Отмена

Сертификаты

Шаблон	УЦ	Действителен до	Состояние
Вход со смарт-картой	demo-DC-CA	22.11.2023 11:30	Действительный

2. Сервер Indeed CM сгенерирует уникальный код, который необходимо сообщить пользователю для продолжения подключения устройства. Код действителен в течение часа и может быть использован только один раз. Нажмите **Заккрыть**.

AirCard, cdc28c41e3e64a44

Евгений Белов

Выпущено

Сбросить PIN-код

Разблокировать

Выключить

Отозвать и изъять

Заменить

Комментарий

Политика

Базовая политика

PIN-код администратора

Теги

Разрешенные компьютеры

Win11x64Client.demo.local

Добавить компьютер

Используйте Код для добавления устройства на ПК

Код

7mdx5p


Заккрыть

Сертификаты

Шаблон	УЦ	Действителен до	Состояние
Вход со смарт-картой	demo-DC-CA	22.11.2023 11:30	Действительный

3. Для добавления и подключения устройства AirCard к рабочей станции пользователя ему необходимо:

- Открыть **Панель управления Indeed AirCard Enterprise**, нажать  и затем кнопку .
- Ввести **Код**, полученный от оператора, выпустившего устройство и нажать **Добавить**. Адрес сервера Indeed AirCard Enterprise подставляется автоматически.



Панель управления Indeed AirKey Enterprise

Новое подключение

Код


7mdx5p

Адрес АКЕ сервера

https://airkey.demo.local:3002

Добавить

Список добавленных компьютеров будет отображен в меню устройства AirCard:



▼ AirCard, cdc28c41e3e64a44 Евгений Белов Выпущено

Сбросить PIN-код Разблокировать Выключить Отозвать и изъять Заменить ↺

Комментарий ✎



Политика [Базовая политика](#)



PIN-код администратора 👁

Теги ✎

Разрешенные компьютеры Личный ПК ✕ Win11x64Client.demo.local ✕ +

Сертификаты

Шаблон	УЦ	Действителен до	Состояние
Вход со смарт-картой	demo-DC-CA	22.11.2023 11:30	<span>Действительный</span>  

Для добавления нового компьютера нажмите . Для удаления компьютера выберите его в списке и нажмите .